


Foxit Editor pro Oberfläche - Startbildschirm

Symbolleiste für den Schnellzugriff, anpassbar

Menübandleiste ähnlich wie in Word, sortiert nach Aufgaben



The screenshot displays the Foxit PDF Editor interface. At the top, there is a ribbon menu with various task-oriented tabs: Datei, Startseite, Umwandeln, Bearbeiten, Organisieren, Kommentar, Ansicht, Formular, Schützen, Freigeben, Barrierefreiheit, and Hilfe. Below the ribbon is a toolbar with icons for common actions like Hand, Auswählen, Schnappschuss, Zwischenablage, Lesezeichen, Zoom, Seitenanpassungsoption, Umbrechen, Ansicht drehen, Text bearbeiten, Objekt bearbeiten, Texteingabe, Hervorheben, Seiten drehen, Einfügen, Von Scanner, Schnellerkennung, and Ausfüllen & Unterschreiben. A red box highlights a secondary toolbar below the ribbon. On the left side, there is a sidebar with 'Startseite' and 'Video-Lernprogramme' buttons, and a 'Datei öffnen' button. The main area is divided into two sections: 'Tool-Assistent' (Häufig verwendete Tools) and 'Zuletzt verwendet'. The 'Tool-Assistent' section contains three tool cards: 'PDF zusammenführen', 'Seiten zuschneiden', and 'Nach rechts'. The 'Zuletzt verwendet' section shows a list of recently opened files with columns for 'Name' and 'Änderungsdatum'.

Seitennavigation:
 <<: erste Seite
 <: 1 Seite zurück
 >: 1 Seite vor
 >>: letzte Seite

Darstellung

Zoom


Foxit Editor pro Oberfläche - weitere Werkzeuge 1



Foxit Editor pro Oberfläche - weitere Werkzeuge 2



Foxit Editor pro Oberfläche - "Datei"



Foxit Editor pro Oberfläche - "Druckdialog"


Als Bild Drucken bedeutet: Alle Formularfelder, Texte, Markierungen/Kommentare, Grafiken des Dokumentes werden zu einer großen Grafik umgewandelt und als PDF gespeichert.

Auswahl Drucker, auch Druck von PFD zu PDF ist möglich

Vorschau

Auswahl Druckbereich

Auswahl Druckinhalte



Seiten-einstellungen

Druckeinstellungen

OK Abbrechen

Foxit Editor pro Oberfläche - "Druckdialog"

- Feinheiten 1 -

Auswahl Druckinhalte

Das Menü bietet 4 Möglichkeiten:

1. **Dokument** - das Reine Dokument, die eigentliche PDF (OHNE Zeichnungen, oder Textfelder, die ggf. über den Reiter "Kommentar" hinzugefügt wurden). Das wird in der Vorschau Angezeigt für das Bsp. von Folie 6 wäre das:
2. **Dokument und Markierungen** - hier werden die eingefügten Kommentare sowie evtl. eingefügte Stempel mitgedruckt, s. Vorschau im Dialog auf Folie 6 (das gelbe Feld oben rechts)
3. **Dokument und Stempel** - hier werden nur eingefügte Stempel mitgedruckt, andere Kommentare/Markierungen werden beim Druck ausgeblendet. (auch dies zeigt die Vorschau)
4. **Nur Formularfelder** - selbst erklärend.

Druckbereich

▼

Überdrucken simulieren

Vorschau

Zoom: 99,52%
 Dokument: 21,0 x 29,7 cm
 Papier: 21,0 x 29,7 cm





Foxit Editor pro Oberfläche - "Druckdialog"

- Feinheiten 2 -


Auswahl Druckeinstellungen

1. Üblicherweise wird im Reiter "**Skalieren**" die Option "**An Seitenränder anpassen**" (die Option "Auf Druckerränder verkleinern" kann unerwünschte Darstellungen hervorbringen)
2. ein papiersparender Druck ist über den Reiter "Mehrere Seiten pro Blatt" wählbar - die Vorschau zeigt die gewählte Möglichkeit an, so dass es beim Druck nicht zu Überraschungen kommt.
3. auch die Option im Reiter "Booklet" spart Papier mit mehreren Seiten auf einem Blatt, druckt aber so, dass man das Papier dann als Booklet falten und lesen kann.



3

Aus der
Vor-
schau



2

Foxit Editor pro Oberfläche - "Druckdialog" - Feinheiten 3 -

Auswahl Seiteneinstellungen

Üblicherweise merkt sich Foxit die Einstellung "A4", dennoch kommt es gelegentlich vor, dass eine Seite, die uns in der Anzeige ganz "normal" erscheint, aus unerfindlichen Gründen als Kacheln über mehrere Seiten verteilt gedruckt wird. In solchen Fällen lohnt es sich auf den Button "Seiteneinstellungen" zu klicken.

Es öffnet sich der zugehörige Dialog:

Hier prüfen wir, dass die Seitengröße noch als "A4" eingestellt ist.

Sollte das nicht der Fall sein korrigieren wir die Einstellung durch Auswahl aus dem Dropdownmenü, dass sich unter der angezeigten Seitengröße verbirgt und bestätigen mit OK.

Jetzt sollte der Druck wieder erwartungsgemäß funktionieren.

